Macros survol personnalisÃ© dans DivePort

Description

Il y a diffÃ©rentes faÃ§ons de rÃ©fÃ©rencer des colonnes lors de la crÃ©ation des textes de survol personnalisÃ©s dans les Charts Portlets.

- par nom de colonne : ***ROW_STRING***, ***COLUMN_LABEL***, etc...
- par nom de mesure : ***MF_ROW_STRING***, ***MF_COLUMN_LABE***L, etc...
- par index de valeur : ***VALUE_STRING***, ***VALUE_LABEL***, etc...

Supposons que nous ayons le Chart Portlet suivant :



L'intÃ©gration des macros s'effectue depuis la boite de dialogue d'Ã©dition du Chart Portlet

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s



En cliquant sur l'option ***Pointage*** on obtient la boite de dialogue suivante :



Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s

Dans la zone de texte vous pouvez saisir du code HTML mais Ã©galement des macros comme ***$(ROW_STRING <nom_colonne>)*** ou ***$(COLUMN_LABEL <nom_colonne>)***.

Dans la boite de dialogue actuelle, vous avez Ã©galement en haut Ã droite une icÃ´ne vous permettant d'afficher un menu contextuel :



En cliquant sur InsÃ©rer contenu par dÃ©faut au format HTML, du code HTML est insÃ©rÃ© dans la zone de texte :

Cela reprÃ©sente le code HTML de survol par dÃ©faut pour le Chart Portlet en question.

A partir de la version 7.1.25 de DivePort, vous pouvez rÃ©fÃ©rencer les colonnes par leur nom.

Dans notre exemple, nous avons la colonne ***CA ventes*** affichÃ©e dans le Chart Portlet , mais nous avons Ã©galement la colonne ***CA budget*** disponible dans la source / base ***Ventes.cbase***

Nous souhaitons qu'au survol d'une des barres du Chart Portlet apparaisse la valeur du ***CA budget*** associÃ©.

Pour ce faire nous allons modifier le contenu de la boite de pointage de la ligne comme suivant :

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s



AprÃ¨s avoir cliquÃ© sur ***OK*** et encore une fois sur ***OK*** puis ***Enregistrer*** la page, un survol de chaque barre affiche la valeur du ***CA budget*** associÃ©e :



Dans le cas oÃ¹ un Measure Factory serait utilisÃ© au lieu d'un cbase ou mdl au niveau de la source du Chart Portlet, les variables ***$(MF_ROW_STRING <nom_mesure>)*** ou ***$(MF_COLUMN_LABEL <nom_mesure>)*** doivent Ãªtre utilisÃ©es Ã la place de ***$(ROW_STRING <nom_colonne>)*** ou ***$(COLUMN_LABEL <nom_colonne>)***.

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s

Tags

1. DivePort
2. personnalisation
3. Portlet

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s