Pilotage de Portlets depuis un Matrix Portlet sur une mÃªme page DivePort

Description

Nous allons voir comment piloter des Portlets via une action de clic Crosslink depuis un Matrix Portlet, l'ensemble des Portlets Ã©tant sur la mÃªme page.

Voici le rÃ©sultat final :




Measures Portlet


Sous-Famille	Nb Stockage et Consommables
Câblage	0,00
Cartouches d'Encre/Toner	794,00
Claviers	0,00
Clés USB	986,00
Disques Durs Externes	1012,00
Disques Durs Internes	794,00
Ecrans	0,00
Feuilles	1012,00
Imprimantes Jet d'Encre	0,00
Imprimantes Laser	0,00
Nettoyants Ordinateur	986,00
Ordinateurs de Bureau	0,00
Ordinateurs Portables	0,00
Ordinateurs Ultra-Portable	0,00
Scanners	0,00
Serveur de Stockage	0,00
Souris	0,00
Switchs	0,00

Au niveau du Matrix Portlet, le CrossLink (lien croisÃ©) est crÃ©Ã© en cliquant sur le bouton ***Actions sur clic*** :

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s




Une action sur clic a Ã©tÃ© crÃ©Ã©e avec les propriÃ©tÃ©s suivantes :




Concernant le Measures Portlet, les propriÃ©tÃ©s initiales Ã©taient les suivantes :

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s



Un double-clic sur la ligne ***CA ventes Stockage et Consommables*** permet de modifier cette derniÃ¨re :


Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s



Remplacer la valeur de la zone entourÃ©e en rouge par la macro ***$(Measure "none")***. Cliquer ensuite sur ***OK*** puis ***OK*** une deuxiÃ¨me fois.

Concernant le Chart Portlet, les propriÃ©tÃ©s initiales Ã©taient les suivantes :

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s



Remplacer la valeur de la zone entourÃ©e en rouge par la macro ***$(Measure "none")***. Cliquer ensuite sur ***OK***.

Enfin Enregistrer la page modifiÃ©e.

Un clic gauche sur un des Ã©lÃ©ments du Matrix Portlet amÃ¨ne l'affichage d'un menu contextuel avec l'option ***Lien croisÃ©***. Un clic sur ce dernier entraine le rafraichissement des donnÃ©es des Measures et Charts Portlets.

Pour rÃ©sumer : le CrossLink depuis un Matrix Portlet est un lien croisÃ© affichant le dÃ©tail de la valeur sÃ©lectionnÃ©e pour une mesure dÃ©finie par l'administrateur dans une ou plusieurs fenÃªtres Ã cÃ´tÃ© (Measures Portlets, Chart Portlets).
Le CrossLink depuis un Matrix Portlet s'effectue depuis une valeur de *Mesure* alors qu'un CrossLink classique s'effectue depuis une valeur de *Dimension*.
Le passage de la valeur de mesure du Matrix Portlet aux autres Portlets s'effectue grÃ¢ce Ã la macro **$(Measure "none")** qui est renseignÃ©e dans la propriÃ©tÃ© *Valeur* de chaque Portlet.

Tags

1. DivePort
2. Portlet

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s