Utilisation des DivePlans externes â?? rÃ¨gles de gestion

Description

Chaque Marque comprend un DivePlan (c'est-Ã -dire le DivePlan interne) afin que Diver sache comment afficher la plongÃ©e stockÃ©e lorsque la Marque est rouverte. "DivePlan externe" est une option de sauvegarde de Marque pour rÃ©fÃ©rencer un fichier DivePlan externe. Avant la version 6.2, Diver sauvegardait simplement la sÃ©lection des colonnes du DivePlan interne et utilisait le DivePlan externe pour tous les autres composants. A partir de la version 6.2, la gestion est sensiblement amÃ©liorÃ©e par la consolidation des deux DivePlans lors du chargement de la Marque.

Un nouveau DivePlan est crÃ©Ã© (en mÃ©moire) en fusionnant les deux DivePlans existants. Le nouveau procÃ©dÃ© de consolidation est le suivant:

1. **Dimensions Dynamiques** - Il s'agit d' une union des deux ensembles de Dimensions Dynamiques. Si un Champ Infos est promu dans un des deux DivePlans, il sera promu dans le DivePlan rÃ©sultant. (Notez que si l'utilisateur rÃ©trograde un Champ Infos qui a Ã©tÃ© promu en raison du DivePlan externe, ce Champ Infos sera Ã nouveau promu la prochaine fois que la Marque sera ouverte).

2. **Colonnes** - Les colonnes sont en grande partie une union des deux ensembles de colonnes. Los d'un conflit (c'est Ã dire quand une colonne existe dans les deux DivePlans, mais est diffÃ©rente), la dÃ©finition de la colonne et les champs "liÃ©s Ã cette donnÃ©e" (par exemple Cumul, Toujours recalculer le total, Dimensions requises, Couleurs Exception) seront rÃ©solus en utilisant le DivePlan externe, tandis que les champs de mise en forme (par exemple le type de sortie, nombre de dÃ©cimales) seront rÃ©solus en utilisant le DivePlan interne.

3. **SÃ©lection de colonne** - Les colonnes qui existent dans les deux DivePlans ou seulement dans le DivePlan interne obtiendront leur Ã©tat de sÃ©lection depuis le DivePlan interne. Les colonnes qui n'existent que dans le DivePlan externe obtiendront leur Ã©tat de sÃ©lection du DivePlan externe. En d'autres termes, si la colonne "A" existe dans les deux DivePlans mais n'est pas sÃ©lectionnÃ©e dans le DivePlan interne, elle ne sera pas sÃ©lectionnÃ©e dans le DivePlan rÃ©sultant. Si la colonne "B" n'existe (et n'est sÃ©lectionnÃ©e) que dans le DivePlan externe, elle sera sÃ©lectionnÃ©e dans le DivePlan rÃ©sultant.

4.**Groupes NommÃ©s** - Tout comme les Dimensions Dynamiques, les Groupes NommÃ©s seront l'union des deux groupes de Groupes NommÃ©s, les conflits seront rÃ©glÃ©s en faveur des versions du DivePlan externe.

5. **TimeSeries et Dimensions DÃ©finies par l'Utilisateur** - Ceux-ci seront copiÃ©s dans leur globalitÃ© depuis le DivePlan interne, remplaÃ§ant les TimeSeries ou les Dimensions DÃ©finies par l'Utilisateur provenant du DivePlan externe. S'il n'y a pas de TimeSeries ou de Dimensions DÃ©finies par l'Utilisateur dans le DivePlan interne, alors les versions provenant du DivePlan externe seront utilisÃ©es.

Tout le reste (c'est Ã dire MultiModÃ¨les, Dimensions des CatÃ©gories, Lookup) seront utilisÃ©s Ã partir du DivePlan externe, avec aucune rÃ©fÃ©rence faite Ã la version interne.

Tags

1. colonne
2. Dimension
3. DivePlan
4. groupes nommÃ©s

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s

5. Marque
6. TimeSeries

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s